



MySql 5.7.18 telepítése Win10-re

Oldal: 1/12

1 Tartalomjegyzék


1	Tartalomjegyzék.....	1
2	MySql 5.7.18	2
2.1	Telepítés	2
2.2	Konfigurálás	9
3	Win10 tűzfal beállítások.....	10
4	RefuelFE beállítása	11
5	Sql felügyelet másik gépről.....	12




2 MySql 5.7.18

2.1 Telepítés


Új szerver telepítünk




Alapértelmezéssel tovább



Server only választás



Alapértelmezéssel tovább



Alapértelmezéssel tovább

MySQL Installer

MySQL. Installer
MySQL Server 5.7.18

Type and Networking

Accounts and Roles

Windows Service

Plugins and Extensions

Apply Server Configuration

Type and Networking

Server Configuration Type

Choose the correct server configuration type for this MySQL Server installation. This setting will define how much system resources are assigned to the MySQL Server instance.

Config Type: **Server Machine**

Connectivity

Use the following controls to select how you would like to connect to this server.

☒ TCP/IP Port Number: 3306

☒ Open Firewall port for network access

☐ Named Pipe Pipe Name: MYSQL

☐ Shared Memory Memory Name: MYSQL

Advanced Configuration

Select the checkbox below to get additional configuration page where you can set advanced options for this server instance.

☐ Show Advanced Options

Next > Cancel

Server Machine választás

MySQL Installer

MySQL. Installer
MySQL Server 5.7.18

Type and Networking

Accounts and Roles

Windows Service

Plugins and Extensions

Apply Server Configuration

Accounts and Roles

Root Account Password

Enter the password for the root account. Please remember to store this password in a secure place.

MySQL Root Password:

Repeat Password:

Password Strength: **Weak**

MySQL User Accounts

Create MySQL user accounts for your users and applications. Assign a role to the user that consists of a set of privileges.

MySQL Username	Host	User Role
----------------	------	-----------


Add User

Edit User


Delete

< Back Next > Cancel


Meg kell adni az „root” felhasználó jelszavát. Pl. RTR-K33-005




Ez a felhasználó hozzáadás fontos, mivel csak ezzel tudunk másik gépről rámenni a szerverre. Meg kell adni az „root” felhasználó jelszavát. PI. RTR-K33-005



Alapértelmezéssel tovább




Alapértelmezéssel tovább




Alapértelmezéssel tovább


Választani a „Mixed Mode”-t és megadni az „sa” felhasználó jelszavát. PI. RTR-K33-005



Alapértelmezéssel tovább





Alapértelmezéssel tovább



Ezzel végetért a telepítés

2.2 Konfigurálás

A Start menüből el kell távolítani az indítást.



A kijelölt könyvtárat töröljük le.



MySql 5.7.18 telepítése Win10-re

Oldal: 10/12

3 Win10 tűzfal beállítások

Semmiféle beállítást sem kell alkalmazni, a telepítő minden szükséges dolgot beállított.



4 RefuelFE beállítása

RefuelFE - Ver:1.0.1 Build:221

Fájl Kommunikáció Adatok Felhasználók Súgó

Adatbázis beállítások

SQLite MySQL MsSQL

Adatbázis választás

☐ SQLite
☒ MySQL
☐ MsSQL

A szervert neve
localhost

TCP port
3306

Az adatbázis neve
RefuelDB

Felhasználó
root

Jelszó
RTR-K33-005

Az adatbázis timeout-ja [ms]
60000

Kapcsolat ellenőrzés

Mentés

Bezárás

Szerver elérés

A telepítéskor megadott jelszót kell megadni

Superuser

5 Sql felügyelet másik gépről

